Trattato di Gnomonica
Ovvero
Regole per fare l'Orologj a Sole, ec. ———

La diversità degli Orivoli Solari nasce dalla diffe-
-rente situazione de' piani, su i quali sono descritti,
donde ricevono le denominazioni di Orol. equinozia-
-li, orizontali, verticali, polari, diretti, eretti,
declinanti, inclinati, reclinanti, cilindrici ec.
Vedi piano. ——
Li suddetti Orivoli a Sole alle volte si distingue-
-no anche in primarj, e secondarj.
Orologi primarj, sono quelli, che o son dise-
-gnati sul piano dell'Orizonte, chiamati
Or. a Sole Orizontali; o perpendicolarmente
ad esso, su i piani o del meridiano, o del primo
verticale, chiamati Or. a Sole Verticali:
al qual numero si sogliono aggiungere quel-
-li, che son delineati sui piani polare ed
equinoziale, benche' ne' orizontali ne' verti-
cali. Vedi Piano.
Orol. Equinoziale è quello descritto sopra un
piano equinoziale, od un piano, che rappre
-senta quello dell'equinoziale. Ved Equinoz.
Un piano obliquo all'Orizonte, o prende verso
esso, e fà un angolo acuto col piano dell'
Orizonte; o recede all'indietro da esso e fà
un angolo ottuso con esso. Quest'ultimo è
chiamato un piano reclinante; che, se re-
-clina con eguaglianza al complemento della
latitudine del luogo, sta nel piano dell'-
equinoziale; ed un Orologio declinatovi
sopra è denominato un Oriolo a Sole equino-
ziale. Vedi reclinante.
Gli Orol. equinoziali si sogliono distinguere
in superiori, che guardano verso il Zenith;
ed in inferiori, che guardano il Nadir.
Illuminando il Sole la superficie superiore
di un piano equinoziale, mentre è nel nostro
Emisfero, ch Or. equin. superiore mostrerà
le Ore nella Primavera ed Estate.

Ed illuminando solamente la superficie infe-
-re di un piano equinoziale, mentre è nell
Emisfero Meridionale, un Or. equinoz. inferiore no
mostrerà le ore giuste che in Autunno d'inver
Per avere dunque un Or. Equinoz. che serva
per tutto l'anno, si deve unire insieme
l'inferiore ed il Superiore, cioè si deve
delineare da ciascuna banda del piano.
E poichè il Sole risplende da una parte e dal
altra di un piano equinoziale tutto intero
il giorno, un tale Orologio mostrerà tutte
l'ore d'un giorno artificiale.

Una Linea equinoziale verti-
cale, o orizontale deve essere sem-
pre parallella all'Equatore o alla
Linea.

Deprivere un Or. a sole equinoziale geometri
-camente. L'equinoziale è il primo, il
più facile, il più naturale di tutti
gli Orologj a Sole: ma la necessità d
delinearlo doppio, impedisce, che esista
molto in uso. Con tutto ciò, mostrando
nella Struttura di esso la ragione di tut
le altre specie d'Orologj, somministra
-do egli stesso un buon metodo meccanico di
delineare tutte le altre specie, qui
noi lo esporremo direttamente.

Orolog. Equinoz. Superi.



Primo dunque, per deprivere un Or. a Sole Equi
-noziale superiore: Dal centro C (fig. 4.)
descrivete un circolo a b d e, e per
mezzo di due diametri a d, e b e inter-
-secantisi l'un l'altro ad angoli retti
dividetelo in quarti a b, b d, d e, e f a.
Suddividete ciascun quarto in sei parte
eguali per mezzo delle linee rette C 1,
C 2, C 3, e C 4. le quali saranno le linee orarie
Del centro C cacciate uno stilo od ago perpen
-dicolare al piano a b d e.

Or. Solare così descritto se si elevera così, che
sia nel piano dell'equatore la linea C 12, nel piano
del meridiano, ed il punto a riguardante il Sud

Orolog. Orizontale.

o Est; l'ombra dello stilo mostrerà le ore della
mattina e del dopo pranzo.

In secondo luogo per descrivere un Or. a sole equino-
-riale, inferiore: il metodo è lo stesso che si è de-
scritto pel superiore, eccetto, che non si hanno a
delineare le linee dell'ore al di là della C dell'Orologio.

Or. Orizontale è il più perfetto perchè segna le
ore del d'artificiale in tutto l'anno.

Descrivere un Orologio a sole orizontale geo-
metricamente.

Tirate una linea a b (fig.) sul dato
immobil piano: od aggiumetela a piacere
sovra un piano mobile.

Da un punto preso a piacere, come C,
erigete una perpend. C d, e fate l'angolo
c a d eguale all'elevazione del polo. In
d fate un altro angolo eguale parimenti
all'elev. del polo, e tirate la linea retta
d c, che incontri a b in c. Poscia fate c b
eguale a C d, e dal centro b col raggio c b
descrivete un quarto di circolo c b f, lo
dividete in sei parti eguali. Per C tirate
la linea retta g h, secante a b ad angoli
retti. Dal centro b per le varie divisioni
del quadrante c b f tirate le linee rette
b a, b c, b d, b k, che incontrino la linea g h
ne punti a b c d k. Da C sopra la linea
retta C g spiccate gl'intervalli C a, C b eg-
-cioè C a da C ad e, C b da C ad f, C c da C a g,
Dal centro a descrivete un piccolo circolo,
ed applicando un angoletto in a, e ne diverg
-punti di divisione a, b, c, d, k, ed e, f, g, h, C,
tirate le linee a 11, a 10, a 9, a 8, a 7, ed a 1,
a 2, a 3, a 4, a 5. Per A tirate una linea
retta 6, 6 perpend. ad a 6. Continuate
la linea retta a 7, al di là del piccolo cer-
-chio sin a 7, a 8 sin a 8, a 5 sino 5, da A sino

attorno di tutto lo schema delineate una figura quadrata, un circolo, ad una figura ovale. E finalmente in A fissate un indice, che faccia l'angolo DAC col meridiano a 6, eguale a CD. o in AC fissate una lamina triangolare A d e perpendicolare al piano dell'Orologio.

Ora le linee A 11, A 10, A 9 ec. sono le linee delle ore della mattina; ed A 1, A 2, A 3 quelle del dopo pranzo: e l'ombra di qualunque de gnomoni o stili sopra menzionati alle diverse ore, caderà sulle rispettive linee orarie.

Descrivere un Or. Polare. Orizontale. Trigonometricamente. Nei Or. a Sole grandi, dove si ricerca l'estrema accuratezza, sto meglio a lasciar a parte le linee geometriche, ed in loro luogo, le linee dell'Orol. a Sole sono da determinarsi col calcolo Trigonometrico. M. Calsio, nelle Mem. dell'Accad. di Belle Scienze An. 1702, ci ha recato per questo conto un gran servigio, avendo reso il calcolo delle linee orarie, che prima era stato di gran fatica, facilissimo e predilettissimo; i suoi canoni e le sue analogie si esporranno sotto cadauna specie d'Or. sol. qui sotto.

E prima, per un Or. Orizontale: l'elevazione del polo del luogo essendo data, trovare gli angoli, che fan le linee delle ore col meridiano, nel centro dell'Orologio.

L'analogia ed il canone sta così: come il intero seno è al seno dell'elevazione del polo del luogo; così è la tangente della distanza del sole dal Meridiano, per l'ora che si cerca, alla tangente dell'angolo richiesto.

Vale a dire, come il lato AC è a DC: così è la tangente di ∠DC, alla tangente ∠C, dell'angolo ∠AC.

Delineare un Or. Verticale meridionale o a mezzodì. Sul piano del primo Verticale, che guarda a mezzodì tirate una linea mediana AB, e prendendo l'intervallo AC a piacer per la magnitudine del futuro Orologio; in C



g. 7.



Orolog. Vert. Meridle



Orol. Vert. verso Tne.
f. 9.

ergete una perpend. d'infinito lunghezza CD, e facendo un angolo CAd eguale all'elevazione dell'equatore, tirate una linea retta Ad, che incontri la perpend. CD in D. Allora nel punto D fate l'angolo CDC parimente eguale all'elevazione dell'equatore, e tirate la linea retta DC secante il meridiano in C. Per C tirate la linea retta GH, secante il meridiano AB ad angoli retti. Prendete CB eguale ad CD, e con questo raggio descrivete un quadrante Cf. — Il resto si compie come nell'Or. Orizontale, fuorchè le ore del dopo pranzo si devono scrivere sulla mano diritta, e quelle della mattina a sinistra. Per ultimo nel punto A fissate uno stilo obliquo in un angolo eguale all'elevazione dell'equatore: ovvero in C ergete uno stilo perpendicolare eguale a CD: ovvero una lamina [illegible] triangolare ADC sopra AC; così che sia perpendicolare al piano dell'Orologio.

Descrivere un Or. a Sole verticale verso Tramontana. Tirate una linea meridiana EB, e da A descrivete un piccolo circolo a piacere. In A fate l'angolo DAC eguale all'elevazione dell'equatore, e dal punto C preso a piacere, ergete una perpend. CD che incontra AD in D. Fate un altro angolo CDE parimenti eguale all'elevazione dell'equatore, e tirate parimente una linea DE, che incontri AE in E. Allor prendete Bb eguale a ED. E per b tirate GH, secante Bb ad angoli retti. E dal centro B col raggio Bb descrivete un quadrante che dividete in sei parti eguali. [illegible] e tre estremi divisi tirate le linee dal centro B, cioè Bb, e GH, che incontrano GH in d ed H e fate Bb eguale [illegible] Allora applicando un regoletto in A e d e dH, e di nuovo in dH, e G tirate le linee rette A5, A4, A3, ed A2. Finalmente in A fissate un Indice obliquo AD, che fa un angolo DAE colla linea meridiana nel piano del meridiano, eguale all'Elevazione dell'Equatore: ovvero un

indice perpen. in C eguale a C d: ovvero in luogo di un Indice, una lamina triangolare E D A sulla linea meridiana A E, perpendicolare al piano dell'Orologio.

Allora A 4, A 5, A 6 saranno l'ore della mattina; ed A 6, A 7, A 8 quelle del dopo pranzo, e perciò saranno additate dall'ombra dei varj indici.

Cioè: in un Or.o a ½ d.i: fig.o 8.o se le linee orarie 4 e 5, come pure 7 e 8, si contineeranno di là dalla linea 6 A 6, ed il triangolo A D E si volterà attorno del suo polo A, fin che A E cada direttamente incontro A 12: egli è evidente che quivi si otterrà un Or.o a Sole tintrinsale: osservando solamente quello che è stato detto intorno allo scriversi dell'Ore.

Disegnare un Or.o verticale a tintrino, o a ½ d.i, trigonometricamente.

Questi differiscono solo dal Or.o orizontale, in quanto che l'angolo C A B è eguale al complemento dell'elevazione del polo del luogo; così che l'istessa analogia serve come per l'orizontale: facendo solo il secondo termine il complemento dell'elevazione del polo del luogo.

Disegnare tutti gli Or.i primarj sul medesimo posto, o piano, o fondo. 1.mo Il piano A B C D nella propria posizione del posto supponesi orizontale. Quivi si descrive un Or.o orizontale. Vedi Or.o Orizontale.

2.do Tirate le linee rette E M, ed F L, parallele a D C, che coerentemente nella propria posizione del posto, saranno parallele all'orizonte. Allor il piano E F M C faccia un angolo con E M, eguale all'elevazione del Polo C M E: e sopra descrivete un Orologio polare superiore. Vedi Or.o polare.

3.zo Il piano opposto A D E faccia con E M un angolo D E M, eguale all'elevazione dell'Equatore: e sopra questo delineate un Or.o Equinoziale superiore. Vedi Or.o Equino



fig.a 12.

4.to Il piano K L H I faccia con Z L un angolo H L F eguale all'elev.e del Equat.e: e sopra questo descrivete un Or.o Equinoziale inferiore. Vedi Or.o Equinoz.le.

5.to il piano opposto F G faccia con F L un angolo G F L eguale all'Elev.e del Polo: ed ivi disegnate un Or.o polare inferiore.

6.to Il piano M N K L, e l'opposto E Z siano perpendicolari ad Z L: sopra quello disegnate un Or.o meridionale, e sopra questo un Orologio a Tramontana. Vedi Or.o a ½ d.i, e a tintrino.

7.mo Sul piano E M L E descrivete un Orologio occidentale, e sul opposto piano un Or.o Orientale.

Se il posto o fuoco sarà collocato così che il piano di N K L guardi al ½ d.i, ed il piano del Meridiano lo tagli in due nella Linea delle ore 12 nell'Orologio Orizontale A B C D, e meridionale M N K C, tutte le ore del giorno saranno indicate da diversi piani in un tratto.

Gli Or.i Secondarj sono i delineati sopra piani d'altri circoli, oltre l'orizonte, il primo verticale, l'equinoziale ed i circoli polari: cioè sono quelli, che o declinano, o inclinano, o reclinano, o declinano.

Gli Or.i declinanti sono gli Or.i diritti, o verticali, che declinano da uno de quanti cardinali; o, sono quelli, che tagliano il piano del primo verticale, o dell'Orizonte ad angoli obliqui. L'uso degli Or.i Declinanti è frequentissimo, perciocchè i muri delle case, sopra i quali comunemente si delineano, pressochè quasi declinano dai punti cardinali. Vedi declinante.

Degli Or.i declinanti ve ne sono di diverse specie, denominati dai punti cardinali, e sopra i quali pare, che sieno più rivolti, ma dai quali hanno una reale e vera declinazione. Declinanti dal ½ d.i, dal 2.do, ed anche dallo Zenit.



fig. 15.

Disegnare un Or. Verticale declinante trigonometricamente. 1mo) la declinazione del piano e l'elevazione del polo essendo date: trovare l'angolo formato nel centro dell'Or.; dal meridiano, e dal Subtilo.

Canone. Come l'intero seno è alla tangente del complemento dell'altezza del polo GF: fig. 15.: così è il seno dell'angolo della declinazione del piano GF'D alla tangente GD, dell'angolo richiesto GAD.

2do) la Declinazione del piano essendo data, e l'elevazione del polo del luogo; trovare l'angolo formato nel centro di un Orologio Verticale declinante, per mezzo del Subtilo e dell'Asse.

Canone. Come l'intero seno è al seno del Complemento dell'elevazione del polo GF: così è il seno del complemento della declinazione del piano DGF, al lato DF, seno dell'angolo DAB cercato.

3zo) La declinazione del piano, e l'elevazione del polo essendo date; trovar la differenza delle Longitudini, cioè l'arco dell'Equatore compreso trà il meridiano del luogo, e il meridiano del piano.

Canone: Come l'intero seno è al seno dell'altezza del polo del luogo; così è la tangente del complemento della declinazione del piano alla tangente del complemento della differenza delle Longitudini.

4to) L'angolo della differenza delle Longitudini, e quello dell'Asse ~~essendo dati~~ col Subtilo essendo dati; trovare gli angoli formati nel centro di un Or. Verticale declinante, tra il Subtilo, e le linee Orarie.

Questo Problema ammette trè casi. Imperocchè le linee orarie, di cui si cercano gli angoli possono essere, 1mo) trà il meridiano, ed il Subtilo. 2do) o di là dal Subtilo, 3zo) o su quella banda del Meridiano dove non è il Subtilo. Nei due primi casi s'ha da prendere la differenza trà la distanza del Sole dal Meridiano in quell'ora, e l'angolo della differenza delle Longitudini, trovato nell'ultimo problema: e nel terzo caso si ha da prendere la somma di coderti due angoli, ed usare il canone seguente.

Canone: Come l'intero seno è al seno dell'angolo trà l'asse ed il Subtilo; così è la tangente della differenza della distanza del Sole dal meridiano, e la differenza delle longitudini, o della somma di coderti due angoli, alla tangente dell'angolo cercato.

5to) L'angolo formato dal Subtilo con le linee orarie, e quello del Subtilo col meridiano, essendo dati; trovare gli angoli formati trà il meridiano, e le linee orarie nel centro degli Or. Verticali declinanti.

1mo) Gli angoli delle Linee orarie trà il meridiano ed il Subtilo, si trovano con sottrare l'angolo formato dal Subtilo, con la linea dell'ora dall'angolo formato dal Subtilo, col meridiano.

2do) Gli angoli di là dal Subtilo, e sulla banda opposta a quella del meridiano, si trovano con aggiungere assieme què due angoli.

3zo) Quelli sull'altra banda del meridiano, si trovano con prendere la loro differenza. —

Descrivere un Or. Vert. declinante dal N. all'Oriente, od al ponente, geometricamente. Trovata la declinazione del piano. Quindi disegnate sopra la carta un Or. Orizontale, supponendo la linea di contingenza dell'orizontale, col piano equinoziale essere GH (fig. 16.) del punto E, in cui la linea meridiana AE taglia il medesimo; tirate una linea retta FK, che faccia con

Gedmini



GH un angolo HEK equabile alla declinazione del piano dato. Così, come GH rappresenta l'intersecazione del primo Verticale coll'Orizonte, IK sarà l'intersecazione del piano inclinante, e dell'Orizonte; donde può conoscersi, che la parte IE deve essere elevata al di sopra di GE, nel caso che il dato piano declini al ponente, o depresso di sotto all'istesso GE, nel caso che declini al levante.

Tirate una linea retta parallela all'Orizonte sul dato piano o muro per corrispondere a IK, ed apumendovi un punto, corrispondente a E, spiccate dalla linea retta IK sulla carta le diverse distanze orarie E1, E2, E3 &c. Quindi dal punto C erigete una perpend. EC, equabile alla distanza del centro dell'Or. Orizontale, dalla sua linea di contingenza. Tirate di già linee ai diversi punti delle linee orarie E1, E2, E3. &c) lasciate cadere una perpend. AD dal centro dell'Or. Orizontale A alla linea di contingenza IK, e trasferite la distanza ED dal punto E sul muro; allora CD sarà la linea Substilare.

Perchè, unendo AD, e DC, ad angoli retti, l'Ipotenusa AC sarà un Indice obliquo da attaccarsi sul muro nel punto C, giusta l'angolo DCA. —

Declinatore, o Declinatorio un istrumento nella Gnomonica con cui vien determinata la Declinazione, l'inclinazione, e la reclinazione de Piani.

La Struttura è la seguente: sopra una tavola quadrata di legno ABCD descrivete un semicircolo AED, e dividetene i due quarti AE, ed ED ciascuno in 90 primi, piando da E. Appresso avendo fissata una spilla nel centro E accomodateci sopra un regoletto di legno HK, movibile con un bossolo G



ed un ago calamitato K, come ec.

Ora per prendere la Declinazione di un piano si applichi il lato AD dell'istrumento al piano proposto, come in n. fig 2. movete il regolo o indice FG, col bossolo G a questo o a quel verso, intorno al centro E, sinchè l'Ago si fermi su la linea del meridiano magnetico del luogo.

Ora, se il regoletto in questa situazione taglia il 2do quadrante EL, il piano è o settentrionale, o meridionale: ma se taglia tra' D ed E, il piano declina all'Occidente, o, se tra AE, all'Oriente, la quantità dell'angolo GFE. —

Lo stesso Istrumento servirà pure per prendere le inclinazioni o reclinazioni de piani. A tal fine, invece dell'Indice dell'Ago, un filo con un piombino si adatti sopra un piccolo bottone, o una spilla nel centro E. Quindi il lato BC del Declinatore AD ED essendo applicato al proposto piano come AL (fig. 3.) se la linea del piombo EG taglia il semicircolo AED nel punto E, il piano è orizontale; o se taglia il quadrante EL in qualche punto in G, allora EG sarà l'angolo dell'Inclinazione: finalmente, se applicando il lato AD al piano, il piombino taglierà E il piano è Verticale. Quindi se la quantità dell'angolo d'Inclinazione fia comparata con l'Elevazione del polo, e dell'equatore, facilmente si farà noto, se il piano è inclinato, o reclinato. —

Disegnare un Or. Verticale Declinante dal Nord verso il Levante e ponente. Prendete la declinazione del piano, come già si è insegnato: quindi siccome gli Or. Settentrionali non sono, che meridionali inversi descrivete un Or. Verticale Declinante dal Sud e Stravolgetelo in tal guisa, che il centro C guardi all'Orizonte, e il punto E al Zenith, e le Ore sulla mano destra spiccatele alla mano sinistra, e per contrario verso: omettendo tutte le linee Orarie, che in questo piano non si possono mostrare.

Quanto alla pratica la miglior maniera è, dopo d'aver disegnato sulla Carta un Declinante meridionale, punteggiare i diversi punti dell'Orivolo con un Ago; quindi applicare la faccia della carta al muro, la parte diretana di esso vi mostrerà tutti i punti necessarj per l'Or. Declinante Settentrionale. —

Orologj inclinati, sono quelli che si disegnano su piani non dritti, ma inclinati o pendenti, verso il Sud o la banda meridionale dell'Orizonte, in un angolo o maggiore o minore che il piano equinoziale. Vedi Inclinazione. —





Fig. 17.

Un tal piano inclinato si può concepire, supponendo una parte del piano dell' equatore innalzata verso il Zenit, e l'altra depressa verso il Nadir, e si rivolgerà sopra una linea tirata dal punto d'Oriente a quel d'occidente nell'orizonte.

Disegnare un Or. a sole inclinato.

1mo L'inclinazione del piano, come DC fig. 17. essendosi trovata con un declinatore, come abbiamo insegnato sotto l'Art. Declinatore, se ello cadrà il piano equinoziale CE, il Verticale CB in tal maniera, che l'angolo d'inclinazione DCA sia maggiore che l'Elevazione dell'Equatore ECA: Sulla parte superiora delinea te un Or. Settentrionale, e sull'inferiore un Meridionale ad una elevazione dell'equatore, che sia equale all'aggregato dell'elevazione dell'equatore del dato luogo, e del complemento dell'inclinazione a un quarto di circolo.

Se il piano inclinato FG cade tra l'Orizontale CA, e l'equinoziale CE, così che l'angolo d'inclinazione FCA sia minore che l'elevazione dell'equatore ECA: descrivete un Or. Orizontale ad una elevazione del polo, equale all'aggregato dell'elevazione del polo del dato luogo, e dell'inclinazione del piano.

Gli Or. così inclinati si disegnano nella stessa maniera che gli Or. primarj, eccetto che l'indice del primo caso debbe essere attaccato sotto l'angolo ADC e nel secondo sotto l'angolo DFC: e che la distanza del centro dell'Or. dalla linea di contingenza nel primo caso è DC, e nel secondo FC.

Orol. Declinante, sono i descritti sopra piani non dritti, ma declinati, o pendenti in detto dal Zenith verso il Nord in un angolo maggiore o minore che il piano polare. Un piano declinato si può concepire supponendo una parte del piano polare elevato verso il ~~Nadir~~ Zenith, e l'altra depressa verso il Nadir: e si rivolgerà attorno una linea tirata da levante a ponente. Trovare la declinazione di un piano. Vedi Declinazione.

Disegnare un Or. declinante. 1mo Se il piano declinato HC cade tra il piano Verticale BC, e il piano polare IC, così che l'angolo di declinazione BCH sia minore che la distanza del polo dal Zenith BCI: descrivete due Or. Verticali meridionale e settentrionale ad una elevazione dell'equatore, equale alla differenza tra l'elevazione dell'equatore del dato luogo, e l'angolo di declinazione. 2do

Se il piano declinato, come KC, cade tra il piano polare IC, e l'orizontale CL, così che l'angolo di declinazione BCK sia maggiore che la distanza del polo dal Zenith ICB: descrivete un Or. Orizontale sopra quello ad una elevazione del polo, equale alla differenza tra l'angolo di declinazione, e l'elevazione dell'equatore del dato luogo.



Un metodo facile di descrivere un Orologio su qualunque specie di piano col mezzo di un Orologio, o Circolo Equinoziale.

Suppongasi che si voglia un Or. sopra un piano Orizontale: se il piano è immobile, come A B D C fig. 18: si trovi una linea meridiana G F: ove è mobile, o si suppone il meridiano a piacere. Allora col mezzo del triangolo E K F, la cui base è applicata sulla linea meridiana, alzate un Or. Equinoziale H, sin a tanto che l'indice G I diventi parallelo all'Asse del Mondo: ciò si ottiene, se l'angolo K E F è eguale all'elevazione del polo; e la linea delle ore 12 sull'Or. stia sopra la linea meridiana del piano, o la base del triangolo. Che se in tempo di notte sarà applicata una candela all'asse G I, cosicchè l'Ombra dell'Indice o dello Stilo G I cada sopra le linee dell'Ore una dopo l'altra, l'istessa ombra additerà le diverse linee orarie nel piano A B C D.

Notando dunque i punti sull'ombra, tirate le linee in essi sino in G: allora fissando un indice in G, secondo l'angolo I G F, la sua ombra additerà le diverse ore colla luce del Sole.

Se mi si domandasse un Orolog. sopra un piano verticale; dopo d'aver alzato il Circolo equinoziale, come s'è insegnato poc'anzi, spingete innanzi l'indice G I, sinchè la punta di esso tocchi il piano. Se il piano è inclinato all'Orizonte, l'Elevazione del polo dee trovarsi sopra di esso, e l'angolo del triangolo K E F dee farsi uguale ad esso.

Modo di sapper l'Ora per mezzo della Luna.

Dal Novilunio al Plenilunio la Luna tarda ogni sera due Ore a montare Quattro Quinti d'Ora, quali ridotti ad Ore in Quindici giorni fanno Dodici Ore. Dopo il Plenilunio comincia a trattenere il suo Nascere sopra il Nostro Orizzonte similmente Quattro Quinti d'Ora. Ora volendo sapere a che Ora tramonta la Luna, bisogna conoscere quanti giorni sono che sia seguito il Novilunio ovvero Plenilunio, e dopo con la suddetta regola dei Quattro Quinti saprai a che Ora tramonti o nasca la Luna. come per esempio:

Saranno Dieci giorni dopo il Novilunio, moltiplica il Dieci per li Quattro Quinti, che saranno Quaranta Quinti d'Ora, per ridurli ad Ore dividili per Cinque, e vedrai, che saranno Otto Ore di Notte, e con l'istessa regola sia detto anora dopo il Plenilunio. —

Trattato di Gnomonica

Capitolo I.

Dei Orologj sciaterici regolari come da Vitterio pag. 481.

§. I. L'Orologio sciaterico, o sia col Quadrante solare si denomina quello Linea, in cui l'ombra dello Stilo, o indice, mostra le ore del giorno.

§. II. L'Orologio è regolare, quando è voltato precipamente in uno dei quattro punti cardinali del mondo. è irregolare quando si pone in un piano declinante dai punti cardinali, ovvero posto in modo non affatto orizontale

DSI

DSI

Duplicazione del Cubo.

Il problema non si può sciogliere se non trovando due medie proporzionali tra il lato del cubo, e il doppio di quel lato, la prima delle quali sarà il lato del cubo duplicato, siccome asserivi Ippocrate + nel 364 avv. J.C. di anni 99.

Trattato di Gnomonica
Capitolo I.

Dei Orologi verticali rettilinei regolari

§. I. L'Orologio verticale rettilineo regolare è quello, che colle sue linee, in cui l'ombra del stilo, o

§. II. L'Orologio è regolare, quando è in guisa tale, che tutti i punti del mostratore, in cui l'ombra dell'estremità del stilo dà nelle ore intere, sono in una stessa linea retta. Dicesi poi irregolare, quando è in modo non affatto risontro